


ENTRAR EN LA BIOS/UEFI DE TU ORDENADOR

Fecha	19/09/2024
Participante	Saúl Ruiz Plaza

¿Cómo puedo entrar a la BIOS/ UEFI de mi ordenador Windows desde las opciones avanzadas?

Para ello, vamos a seguir los siguientes pasos:


- Abrir configuración.




- Le damos a “Actualización y Seguridad.”




- Le damos a “Recuperación.”




- A continuación en “Inicio Avanzado”, le damos a “Reiniciar Ahora”.



- Le damos a “Solucionar Problema”.



- Ahora a “Opciones Avanzadas”.




- Click en “configuración de firmware UEFI.”



- Por último, reiniciamos.




- Ya estamos en nuestro firmware (En mi caso la BIOS).





¿Dónde puedo ver las especificaciones de mi ordenador en Windows en nuestro BIOS/UEFI?

Para ver las especificaciones, solo basta por entrar a nuestro BIOS. En mi caso puedo encontrar lo siguiente:

1. La empresa distribuidora de mi Firmware (American Megatrends).
2. Versión de la BIOS: (410).
3. Procesador [Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU con velocidad de 2.30 GHZ].
4. Memoria RAM (12288 MB).
5. La dirección MAC (70-8B-CD-16-12-38).



Si entramos en ajustes avanzados (Flechita a la Derecha para mover la barra de navegación), podemos ver la información de nuestro disco duro en “SATA Configuration”.




En mi caso tengo una Kingston SA400S37960G.

¿Cómo puedo entrar a la BIOS/ UEFI de mi ordenador Ubuntu?

Para poder entrar a la BIOS / UEFI de mi ordenador Ubuntu primero debo que ver que firmware tiene mi dispositivo, para ello. deberemos de entrar a nuestros archivos y comprobar si la ruta **“carpeta / sys / firmware / efi”**. Si lo encontramos significa que nuestro dispositivo cuenta con UEFI. En el caso contrario, nuestro sistema operará con BIOS.

Cuando sepamos que tipo de Firmware tiene nuestro dispositivo, faltará entrar a ella. Solo basta presionar la tecla **“f2”** situada en la parte superior izquierda de nuestro teclado al encender nuestro equipo.



¿Cómo puedo ver las especificaciones de mi ordenador en Ubuntu en nuestro BIOS/UEFI?


En el caso de Contar con UEFI, podremos ver nuestra especificaciones en diferentes lugares:

En la parte de “información” encontraremos lo siguiente.

1. Modelo del Ordenador (PRIME A520M-K).
2. Versión de la UEFI (Ver. 9021)
3. Modelo de procesador (AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor)
4. Memoria RAM [16384MB (DDR4 2666MHz)]

En la parte de Información Storage encontraremos el modelo y la capacidad de nuestro disco duro (G538S 256GB).

Si queremos información más precisa, cómo el tipo de sistema (en el caso de este ordenador cuenta con 64 bits (lo encontramos en el apartado “versión de la bios”), entraremos en el **modo avanzado (F7)**



Notas

- Las teclas de acceso a la BIOS/UEFI puede variar en función del modelo del ordenador.
- La interfaz del firmware puede variar en función del modelo del ordenador.